

FLET'S あずけ〜る

フレッツ・あずけ〜る ご利用ガイド

運用編：あずけ〜る専用ツールを使ってみましょう

このたびはフレッツ・あずけ〜るをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
本ガイドではフレッツ・あずけ〜る専用ツールをご利用になる場合の手順について
説明いたします。

第8．7版

改版履歴

版	年月	改訂内容	改訂箇所
初版		新規作成	
1.1版	2015年4月	バックアップ状況 一覧画面、詳細画面にステータスを追加	第2章 5節 6-1-1
		復元状況 一覧画面、詳細画面にステータスを追加	第2章 5節 6-1-2
2.0版	2015年8月	あずけ～る上のデータ情報をツリー形式で表示可能となりました	全般
		オンラインストレージ領域の閲覧、ファイル操作（手動アップロード、手動ダウンロード等）が可能となりました	
		セキュリティ領域へドラッグ&ドロップによる手動アップロードが可能となりました	
		オンラインストレージ領域とセキュリティ領域との間でデータのやり取りが可能となりました	
2.1版	2015年12月	MS Office Online on あずけ～る機能を追加	第2章 5節 5-2-1
		世代指定ダウンロード機能を追加	第2章 5節 5-2-2
4.0版	2016年4月	他の契約者とファイル同期が可能となる「契約者間同期フォルダ」が参照できるようになりました。	第2章 5節 2
		「自動削除機能」に関して、設定状況が一覧で確認できるようになりました	第2章 5節 6-3
4.1版	2016年6月	自動バックアップ設定時の注意事項を追加	第2章 5節 4
4.2版	2016年8月	本登録機能を追加	第2章 5節 4
5.0版	2016年10月	認証モードの切り替え方法変更	第2章 5節 3-3
		マイナンバー管理機能を追加	第2章 5節 6
6.0版	2017年4月	セキュリティ強化のため、設定可能なパスワードルールを変更しました	第2章 5節 3-1 第2章 5節 3-2
		自動バックアップが完了していないバックアップを再実行可能になりました。	第2章 5節 5-2-1
		「マイナンバー管理機能」のマイナンバー収集依頼作成・編集時に指定可能な収集期間を1ヶ月に変更しました	第2章 5節 6-2 第2章 5節 6-4
		セキュリティ強化のため、マイナンバー収集対象者がマイナンバー情報を登録した後は、マイナンバー収集対象者のマイナンバー情報登録画面へのログインを不可にしました	第2章 5節 6-3
		「マイナンバー管理機能」の「CSV出力機能」に達人シリーズを追加しました	第2章 5節 6-5
		「自動削除状況設定一覧」機能に、「CSV出力」機能を追加しました	第2章 5節 7-3
		「自動削除事前メール通知設定」機能を追加しました	第2章 5節 7-4
		「ログ・設定ファイル出力」機能を追加しました	第2章 5節 7-7
		「フレッツ・あずけ～るに関するお問い合わせ先」の内容を一部変更しました	最終頁
6.1版	2017年7月	NTT西日本フレッツ光・光コラボレーション事業者様光回線をご契約いただいている方もフレッツ・あずけ～るPROプランがご利用いただけるようになりました	第2章 5節 1 第2章 5節 3 第2章 5節 3-1

改版履歴

版	年月	改訂内容	改訂箇所
7.0版	2018年10月	無料・有料プラン向けとPROプラン向けとでUIを統一しました	全般
8.0版	2020年7月	バックアップ状況のステータスに関して対処方法を記述しました	第5章 1節-1
		自動削除機能をブラウザ版に統合しました（メニューおよび右クリックメニュー）	全般
		自動バックアップの結果をメール通知する機能を追加しました	第5章 2節-2
8.1版	2020年7月	本専用ツールのダウンロードサイトのURLを修正しました	第2章 1節
		改版履歴の改定箇所と目次のページ数を修正しました	改版履歴 目次
8.2版	2020年10月	自動バックアップ設定時にタスクスケジューラーへの登録する機能を追加しました。	3-3 5-2-1
		メイン画面の閉じるボタン押下時の動作を「専用ツールの終了」への変更しました。	4
		契約者間同期フォルダ機能の説明を追記しました	4-3
		自動バックアップ設定の「サーバとの差分比較」に、「差分比較削除」機能を追加しました。	5-1 5-2-1
		メニューに「容量確認」を追加し、「利用状況のご案内」が確認できる機能を追加しました。	5 5-3
		「このツールについて」画面から、利用規約、注意事項が確認可能になりました。	5-5
8.3版	2020年12月	バックアップステータスについて、説明を修正しました。	5-1-1
		自動バックアップの周期設定時に、Windowsアカウントのパスワード未設定時の注釈を追記しました。	2-3 5-2-1
8.4版	2021年5月	Windows OSご利用時、専用ツールの終了状態で自動バックアップを実行したい場合は、Windowsユーザーが管理者権限を所有する必要があることを追記しました。	2-0 2-3 5-2-1
		自動バックアップのバックアップ元設定時の注意書きを追記しました。	2-3 5-2-1
8.5版	2021年8月	あずけ～る専用ツールのバージョン4.2.2.0において、あずけ～る専用ツールから「MS Office Online on あずけ～る」機能が削除した変更に伴い、関連の記載を削除しました。	1 4
8.6版	2023年1月	Microsoft社のサポート終了に伴い、ご利用環境を更新しました	2
8.7版	2024年9月	自動バックアップ結果の通知先として設定するメールアドレスについて注釈を追記しました。	5-2-2

目次

1. 機能一覧	4
2. ご利用開始手順	6
(0) ご利用環境の確認	6
(1) ダウンロード・インストール	7
(2) ログイン	8
(3) 自動バックアップ設定	10
3. 画面構成	14
4. ファイル／フォルダ操作	15
(1) 世代指定ダウンロード	18
(2) 契約者間同期フォルダ機能	19
(2) - 1 新規作成	22
(2) - 2 設定変更	26
(2) - 3 削除	27
(2) - 4 詳細表示	28
5. 設定	30
(1) 履歴表示	31
(1) - 1 バックアップ状況	31
(1) - 2 復元状況	36
(1) - 1 削除状況	38
(2) 自動バックアップ・その他設定	40
(2) - 1 バックアップ設定	40
(2) - 2 お知らせ通知設定	46
(2) - 3 アップロード時のタグ設定	50
(3) 容量確認	51
(4) ログ・設定ファイル出力	52
(5) このツールについて	53

1 機能一覧

フレッツ・あずけ～る専用ツールをご利用される場合の主な機能をご紹介します。


機能名	機能概要	無料	有料	PRO
バックアップ機能	写真・動画・各種文書等のデータを選んで本サービス上にバックアップする機能	○	○	○
グループフォルダ機能	家族や事業所等で管理者・利用者が共通で使えるフォルダ機能	○	○	○
契約者間同期フォルダ機能	他のご契約者とファイルを共有できるフォルダ機能 ※管理者のみ作成・設定可能	×	○	○
世代管理機能	無料・有料プランは3世代、PROプランは10世代までバックアップできる機能	○	○	○
キャプチャー認証機能	パスワードを複数回間違えた場合、キャプチャー認証画面へ遷移するセキュリティ機能	○	○	○
自動バックアップ	お客様が指定したパソコンのフォルダのデータを、予め設定した周期で自動バックアップする機能 ※ご利用には専用ツールのインストールが必要です。 (対応OSについては提供条件をご確認ください) ※保存対象と同等の空き容量が必要です。	○	○	○
復元機能	自動バックアップしたパソコンのデータを一括で復元する機能	○	○	○
タグ付け機能	本サービス上にお預かりした写真や動画にタグを付けて簡単に検索・仕分けができる機能	○	○	○
使用容量インジケータ表示機能	本サービスの使用容量をインジケータ等でお知らせする機能	○	○	○
メールアップロード機能	複合機等で受信したFAXデータを、自動的に保存する機能 ※対応している機種のみ対象	○	○	○

1 機能一覧

機能名	機能概要	無料	有料	PRO
プレビュー機能	Officeファイル（Word、Excel、PowerPoint）、PDFファイル、テキストファイルの内容をプレビューする機能	○	○	○
あずけ～るからのお知らせ機能	あずけ～るからのお知らせ通知内容（ファイル・画像）を管理する機能	△ ※受信データの閲覧可能	△ ※受信データの閲覧可能	△ ※受信データの閲覧可能
自動バックアップ結果通知	自動バックアップに失敗した場合に、任意のメールアドレス宛に結果を通知する機能	○	○	○

2 ご利用開始手順

専用ツールのご利用開始手順を説明します。



(0) ご利用環境の確認

下記URLをご参照ください。

<https://flets.com/azukeru/offer.html>

※Windows OSをご利用の場合、

専用ツール終了時ならびにWindowsサインアウト時に自動バックアップするためには、自動バックアップ設定をするWindowsユーザーが管理者権限

(ローカルグループ「Administrators権限」)を所有している必要があります。

また、専用ツールをインストールしたWindowsアカウントと自動バックアップ設定をするアカウントが同一アカウントである必要があります。

管理者権限(ローカルグループ「Administrators権限」)を所有していない場合、専用ツール起動中のみ自動バックアップが実行されます。

2 ご利用開始手順

(1) ダウンロード・インストール

専用ツールをダウンロードサイトからダウンロードし、インストールします。
インストール後、専用ツールを起動します。

1 専用ツールのインストール



専用ツールのダウンロードページを表示します。

<https://flets.com/azukeru/login/download.html>

「インストールはこちら」からダウンロード・インストールを行ってください。

2 専用ツールの起動



デスクトップに表示されている
フレッツ・あずけ～る専用ツールの
アイコンをダブルクリックし、
ツールを起動してください。

2 ご利用開始手順

(2) ログイン

フレッツ・あずけ〜るにログインする手順を説明します。

ログインID,パスワードについては、申し込み完了後に送付致しました「開通のご案内」または件名が「【フレッツ・あずけ〜る】[重要]ご利用開始のお知らせ」のメールをご確認ください。

※ログインID、パスワードが不明な場合は、以下のURLにアクセスいただき、問い合わせフォームからお問い合わせください。

<フレッツ・あずけ〜る 利用に関するお問い合わせ>

<https://business.ntt-east.co.jp/gf/form.php?service=gj0516&type=pc>

1 ログイン画面

フレッツ・あずけ〜る 専用ツール

フレッツ・あずけ〜るにログインしてください

ログインID

パスワード

ログイン

[ログインID、パスワードを忘れた方はこちら](#)


ログインIDとパスワードを入力し、ログインをクリックします。

2 ご利用開始手順

(2) ログイン

? こんな時は

初めてフレッツ・あずけ〜るにログインした場合



初回起動時、ご利用にあたっての注意事項が表示されます。

内容をご確認いただいた上で、上記内容に同意するにチェックを入れ、閉じるをクリックしてください。

? こんな時は

メールアドレス未登録の場合



申し込み時にメールアドレスの登録が無い場合、左記画面が表示されます。
(申し込み時に登録されている場合は、表示されません)


メールアドレスを入力頂き、
[A]登録するをクリックします。

2 ご利用開始手順

(3) 自動バックアップ設定

ログイン後、自動バックアップ設定が表示されます。
以下の手順で自動バックアップ設定を行ってください。

1 バックアップ先設定



パソコン名など、どのパソコンからのバックアップか判別できる名前を入力し、「次へ」ボタンをクリックします

※①保存先フォルダ設定(機器設定)

2 バックアップ元設定



自動バックアップするパソコン上のフォルダを指定し、「次へ」ボタンをクリックします

※②バックアップ元フォルダ設定

! ここに注意

※) バックアップ元にネットワークドライブ割り当てしたフォルダを設定する場合

・専用ツールを終了している状態、またはWindowsからサインアウトしている状態では、自動バックアップが実行されません。

必ず専用ツールを起動してログインした状態※で運用いただく必要があります。

※タスクトレイに専用ツールアイコンが表示されていること

念のためバックアップ元の設定前に、エクスプローラから対象のフォルダにアクセスできることを確認してください。

2 ご利用開始手順

(3) 自動バックアップ設定

3 自動バックアップ周期設定

自動バックアップの周期を指定します。「毎日実行する」、または「曜日を指定して実行する」のいずれかを選択し、曜日指定の場合には実行する曜日を指定してください。

バックアップ実行時刻を選択し、設定完了をクリックします。

4 タスクスケジューラー登録 (Windows /Windows Server OSのみ)

タスクスケジューラー登録のためのユーザ認証画面が表示されます。

OSにサインインしているWindowsのユーザのパスワードを入力してください。

※パスワード未設定、または、管理者権限を所有していない場合は、次ページの「こんなときは」をご参照下さい

！ ここに注意

※) 自動バックアップの周期設定から自動バックアップが開始される時間について

- ・自動バックアップタイミングの5分前にタスクスケジューラから専用ツールが起動する仕様となります。そのため、専用ツールを終了する、またはOSからサインアウトする場合は、自動バックアップタイミングまでの5分以内に実施しないようにしてください。

※) 端末の状態における自動バックアップの可否について

- ・お使いの端末の設定がスリープ、休止状態、電源断状態になっている場合、自動バックアップを設定した時間であっても自動バックアップは実行されません。自動バックアップは、端末が起動状態の時のみ実行されます。

自動バックアップを実行される際は、スリープや休止状態の設定を解除のうえご利用ください。

※) 自動バックアップ専用ツールの状態における自動バックアップの可否について


- ・自動バックアップ専用ツールを本サービスからログアウトすると自動バックアップは実行されません。自動バックアップを実行される際は、本サービスにログインした状態でご利用ください。

2 ご利用開始手順


(3) 自動バックアップ設定

! こんなときは

Windowsアカウントのパスワード未設定または管理者権限を所有していない場合、以下手順にて自動バックアップタイミングの設定を実施してください。




①タスクスケジューラー登録のためのユーザ認証画面で「キャンセル」を選択してください。



②左記ダイアログが表示されます。

③「いいえ」を選択してください。




④「OK」押下で設定完了となります

専用ツール起動中のみ自動バックアップが実行されますので、自動バックアップ実行中は、専用ツールを終了しないでください。

2 ご利用開始手順

(3) 自動バックアップ設定



ファイル/フォルダリスト画面が表示されたら、自動バックアップ設定は完了です

ファイル名	設定情報	サイズ	最終保存日時
out昇順			2016/11/02 12:26:21
out降順			2016/11/02 12:26:25
世代4			2016/11/02 12:26:30
世代1			2016/11/02 12:26:33
世代2			2016/11/02 12:26:36
世代3			2016/11/02 12:26:40


あずけ～る上に自動バックアップが実行されるフォルダは以下となります

**オンラインストレージ
/自動バックアップフォルダ
/[①保存先フォルダ設定(機器設定)]
/[②バックアップ元フォルダ設定]で設定したフォルダ**

※ ([①保存先フォルダ設定(機器設定)]を「MBP」に、
[②バックアップ元フォルダ設定]で設定したフォルダを「Documents」に設定した例です。)


3 画面構成

◎画面の各ボタンについて



記号	名称	機能
A	メニュー	本メニューから、履歴表示/管理者設定/自動バックアップ・その他設定/このツールについて/ログアウトを行います。
B	ログイン状態	ログインしているニックネームおよび、認証モードを表示します。
C	戻る/進む/上へ	矢印操作により、表示しているフォルダ階層を移動します。
D	フォルダパス (階層)	リストエリアに表示している階層を表します。 表示したいフォルダ名をクリックすることで、該当のフォルダへ遷移可能です。
E	更新	リストエリアに表示している内容を更新します。
F	検索窓+検索	リストエリアに表示しているフォルダ内を検索します。
G	表示切替	表示形式をアイコン表示とリスト表示へ切替え可能です。
H	ツリーエリア	あずけ〜る上のフォルダ構成がツリー形式で表示されます。
I	リストエリア	ツリーエリアで選択しているフォルダの情報(※)が表示されます。 ※ファイル名/設定情報/サイズ/保存日時 尚、1ページにつき100件まで表示されます。
J	ステータス	処理中の状況や選択している項目数が表示されます。
K	ページ切替	ボタン押下により、ページの移動が可能です。 また、参照したいページを入力することで、入力したページを表示できます。
L	×「閉じる」	あずけ〜る専用ツールを終了します。

4 ファイル/フォルダ操作




専用ツールから、あずけ〜る上のファイル/フォルダに対して操作可能な機能について次ページに記します。

4 ファイル/フォルダ操作


機能	操作対象（キーボード）	操作対象（マウス）
ファイル/フォルダ選択	Ctrl (+A) 、 Shift	キーボード操作+クリック、ドラッグ
コピー/切り取り/ 貼り付け	Ctrl+C、Ctrl+V、Ctrl+X	右クリックメニュー
名前変更	-	右クリックメニュー
タグ付け	-	右クリックメニュー
削除	-	右クリックメニュー
プロパティ表示	-	右クリックメニュー
フォルダ作成	-	右クリックメニュー
アップロード	Ctrl+C、Ctrl+V、Ctrl+X	右クリックメニュー、ドラッグ&ドロップ
ダウンロード	-	右クリックメニュー、ドラッグ&ドロップ
世代を指定して ダウンロード	-	右クリックメニュー
復元	-	右クリックメニュー
更新	F5キー	更新ボタンクリック
プレビュー	-	右クリックメニュー (最大10ファイルのプレビューが可能です。)

ここに注意

★コピー時の注意点




右クリックメニューから「コピー」実行時、コピー先に同名のファイル/フォルダが存在している場合に、以下メッセージが表示されます。
 「上書きコピー」、「別名コピー」、「コピーしない」を各ファイルで選択してください。
 ※他のファイル/フォルダでコピー先に同名のファイル/フォルダが存在する場合、
 同じ処理を適用する場合は、「同処理を他のファイル/フォルダにも適用する」にチェックを入れてください



4 ファイル/フォルダ操作

(1) 世代指定ダウンロード

右クリックメニューから、世代を指定してダウンロードが可能です。



手順1

右クリックメニューから「世代を指定してダウンロード」をクリック



手順2

[A]ダウンロードする世代を指定し、
[B]「次へ」をクリック



手順3


[A]ダウンロード先のフォルダを指定し
[B]「ダウンロード」をクリック

4 ファイル/フォルダ操作

(2) 契約者間同期フォルダ機能

契約者間同期フォルダを使用することで、他の契約者の方とファイルを共有することが可能です。

※有料プランをご契約の場合、ご利用なれます。



■ 契約者間同期フォルダ内に作成した同期フォルダ内にファイルを配置した時点で、同期フォルダの作成者 (Aさん) ならびにメンバー (Bさん) に即時にファイルが同期されます。
※メンバーが複数人の場合も、即時にファイルが同期されます。

■ あずけ～る内の容量は、作成者 (Aさん) のみ使用され、メンバー (Bさん) の容量は使用されません。

■ 1つの同期フォルダに、作成者含め、メンバーを5000名まで設定可能です。

■ 同期フォルダは、ご自身が作成した同期フォルダとメンバーである同期フォルダあわせて5000個までとなります。

■ 同期フォルダ自体に実施できる操作、ならびに同期フォルダ内で実施できるフォルダ/ファイル操作は、次ページ以降を参照ください。

4 ファイル/フォルダ操作

(2) 契約者間同期フォルダ機能

◎同期フォルダに対する操作


機能名	機能概要	作成者 ※	メンバー
新規作成	同期フォルダを新規作成する機能	○	-
設定変更	同期フォルダの設定変更する機能	○	×
削除	同期フォルダを新規削除する機能	○	×
詳細表示	同期フォルダの詳細情報を表示する機能	○	○
メンバーから離脱	同期フォルダのメンバーから離脱する機能	×	○

※：「作成者」は管理者のみとなります。



4 ファイル/フォルダ操作

(2) 契約者間同期フォルダ機能

◎画面イメージ



◎各ボタンの一覧とはたらき

No	名称	機能
1	同期フォルダ一覧	ツリー上の「契約者間同期フォルダ」をクリックするとフォルダが一覧で表示されます。 クリックすると、表示されている名前の同期フォルダに移動します。   ◆ご自身が作成者の同期フォルダ ◆メンバーとなっている同期フォルダ
2	新規作成	同期フォルダを新規作成します。 新規同期フォルダ作成画面を表示します。 ※管理者のみ利用可能です。
3	設定変更	同期フォルダの設定を変更します。 同期フォルダ設定変更画面を表示します。 ※同期フォルダ作成者のみ実施可能です。
4	削除	同期フォルダを削除します。 同期フォルダ削除確認画面を表示します。 ※同期フォルダ作成者のみ実施可能です。
5	詳細情報表示	同期フォルダの詳細画面を表示します。 ※メンバーが同期フォルダから離脱したい場合に、クリックします。

4 ファイル/フォルダ操作

(2) 契約者間同期フォルダ機能

1) 新規作成

同期フォルダを新規作成します。

作成後、同期フォルダのメンバーにメール通知がされ、即時に同期フォルダのメンバーと同期が開始されます。

◎画面の各項目について

新規同期フォルダ作成

※同期フォルダ作成直後に、メンバーに指定した他のお客様と同期状態となります。



※お客様がストレージサービスを解約された場合、お客様が作成された同期フォルダがすべて削除され、同時にその配下のすべてのファイルが削除されます。
また、各同期フォルダのメンバーが同期フォルダを参照できなくなりますので、ご注意ください。



同期フォルダ名 **必須**

255文字以内
使用不可文字(#/:+? "< > |)
フォルダの先頭に0は使用できません。



容量の上限設定 **必須**

設定する 設定しない



メンバー **必須**

新規に登録

履歴から選択

ログインID	メールアドレス
xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx

削除



メッセージ

200文字以内

キャンセル X

次へ →

4 ファイル／フォルダ操作

(2) 契約者間同期フォルダ機能

1) 新規作成

記号	名称	機能
A	同期フォルダ名	同期フォルダ名を設定します。
B	容量の上限設定	容量の上限設定を設定する／設定しないの設定を行います。 「設定する」を選択した場合、容量の上限を入力可能となります。 ※1GBは1024MBとなります。 ※容量の上限値を設定しても、空き容量以上に利用できません。
C	メンバー	同期フォルダのメンバーの追加または削除が可能です。 ※詳細は、次ページ以降参照
D	メッセージ	同期フォルダのメンバーに伝えたいメッセージを入力します。
E	キャンセル	入力をキャンセルし、画面を閉じます。
F	次へ	確認画面へ遷移した後、「同期フォルダを作成する」で新規作成します。

4 ファイル/フォルダ操作

(2) 契約者間同期フォルダ機能

1) 新規作成

I. メンバーを新規に追加する場合

①



「新規に登録」ボタンをクリックします。

②

A screenshot of a form titled 'メンバー 新規登録' (Member New Registration). The form contains two input fields: 'ログインID 必須' (Login ID Required) and 'メールアドレス 必須' (Email Address Required). The first input field is labeled with a blue box containing the letter 'A', and the second is labeled with a blue box containing the letter 'B'. Below the form, there is a '閉じる X' (Close X) button on the left and a 'メンバーに追加登録する' (Add member) button on the right, which is labeled with a blue box containing the letter 'C'.

メンバー新規登録画面が表示されます。

追加したいご契約者の[A]ログインIDと[B]メールアドレスを入力の上、
[C]「メンバーに追加登録する」ボタンをクリックします。

4 ファイル/フォルダ操作

(2) 契約者間同期フォルダ機能

1) 新規作成

II. メンバーを履歴から追加する場合

①



メンバー一覧内の「履歴から選択」ボタンをクリックします。

②



追加したいログインIDにチェックし、「チェックしたログインIDをメンバーに追加する」ボタンをクリックします。

※すでに追加されていたログインIDを 選択した場合、追加されません。

4 ファイル/フォルダ操作

(2) 契約者間同期フォルダ機能

2) 設定変更

同期フォルダ名や容量の上限設定、メンバー追加/削除の編集が行えます。

(編集項目・操作方法は新規作成時と同じです。)

※メンバーを追加する場合、設定変更直後に追加した**が**同期状態となります。

※メンバーを削除する場合、設定変更直後に削除したメンバーが同期フォルダを参照できなくなります。

◎同期フォルダ設定変更画面イメージ

同期フォルダ 設定変更

❗ ※メンバーを追加する場合、設定変更直後に追加したメンバーが同期状態となります。
※メンバーを削除する場合、設定変更直後に削除したメンバーが同期フォルダを参照できなくなります。

同期フォルダ名 **必須**

255文字以内
使用不可文字(※/:*?`<>|)
フォルダの先頭に()は使用できません。

容量の上限設定 **必須** 設定する 設定しない

メンバー **必須**

ログインID	メールアドレス
xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx

※各項目、入力内容については、「1.新規同期フォルダ作成」を参照ください。

4 ファイル/フォルダ操作

(2) 契約者間同期フォルダ機能

3) 削除

同期フォルダを削除します。

以下の画面で「同期フォルダを削除する」ボタンをクリックすると同期フォルダが削除されます。

※同期フォルダを削除すると、その配下のすべてのファイルが削除されます。

また、メンバーは同期フォルダを参照できなくなります。

※同期フォルダ削除後、同期フォルダのメンバー全員宛にメール通知が実施されます。

◎同期フォルダ削除確認画面イメージ



4 ファイル/フォルダ操作

(2) 契約者間同期フォルダ機能

4) 詳細表示

同期フォルダの詳細表示が確認できます。

※同期フォルダ作成者とメンバーで表示内容が異なります。

I. 作成者の場合

同期フォルダの詳細情報、ならびにメンバーのログインID、メールアドレスが確認できます。「同期フォルダの設定を変更する」をクリックすると、「同期フォルダ設定変更」画面が表示されます。

「同期フォルダを削除する」をクリックすると、「同期フォルダ削除確認」画面が表示されます。

◎同期フォルダ詳細画面（作成者）イメージ

同期フォルダ 詳細

同期フォルダ名	xxxx . com sync folder 1111.jp					
容量の上限設定	設定なし					
作成者のログインID	xxxx . com sync folder 1111.jp					
作成者メールアドレス	xxxx . com sync folder 1111.jp					
同期フォルダ作成日時	2017/04/15 05:34					
メンバー	<table border="1"><thead><tr><th>ログインID</th><th>メールアドレス</th></tr></thead><tbody><tr><td>xxxx . com</td><td>xxxx . com sync folder 1111.jp</td></tr></tbody></table>		ログインID	メールアドレス	xxxx . com	xxxx . com sync folder 1111.jp
ログインID	メールアドレス					
xxxx . com	xxxx . com sync folder 1111.jp					
メッセージ	xx. xx. xx.					

キャンセル ×

同期フォルダの
設定を変更する

同期フォルダを
削除する

II. メンバーの場合

同期フォルダの詳細情報、ならびにメンバーのメールアドレスが確認できます。
「離脱する」をクリックすると、同期メンバーのメンバーから離脱します。

※同期フォルダからメンバー離脱すると、同期フォルダを参照できなくなります。

※メンバー離脱後、同期フォルダの作成者宛にメール通知が実施されます。


◎同期フォルダ詳細画面（メンバー）イメージ

同期フォルダ 詳細					
同期フォルダ名	クライアントA				
容量の上限設定	設定あり 10240MB				
作成者のログインID	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
作成者メールアドレス	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
同期フォルダ作成日時	2018/02/19 10:37				
メンバー	<table><thead><tr><th>メールアドレス</th></tr></thead><tbody><tr><td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td></tr><tr><td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td></tr><tr><td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td></tr></tbody></table>	メールアドレス	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
メールアドレス					
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
メッセージ	test				

キャンセル × メンバーから離脱する

5 設定

メニューから実行できる機能について以下に記します。



記号	名称	機能	備考
A	履歴表示	バックアップ履歴、復元履歴、削除履歴が確認できます。 ※クリック後、バックアップ状況一覧画面が表示されます。	・バックアップ履歴については、(5) -1-1 をご参照ください。 ・復元履歴については、(5) -1-2をご参 照ください。 ・削除履歴については、(5) -1-3をご参 照ください。
B	管理者設定	ブラウザを起動し、管理者設定を行います。	設定項目については、ブラウザ版の 仕様に準拠します。 ※管理者のみ利用可(活性化)
C	自動バックアップ・ その他設定	自動バックアップ設定／お知らせ通知設定ができます。 ※クリック後、自動バックアップ設定画面が表示されます。	・自動バックアップ設定については、 (5) -2-1をご参照ください。 ・お知らせ通知設定については、(5) - 2-2をご参照ください。
D	容量確認	本サービスの使用容量をインジケータ等で確認できます。 ※クリック後、利用状況のご案内画面が表示されます。	詳細は、(5) -3をご参照ください。
E	ログ・設定ファイル出 力	本ツールのイベントログをローカルの任意の場所に出力しま す。	詳細は、(5) -4をご参照ください。
F	このツールについて	お使いのツールバージョンを表示し、更新版があればアップ デートできます。 また、本サービスの注意事項や本専用ツールの利用規約 をご確認できます。	詳細は、(5) -5をご参照ください。
G	ログアウト	ログアウトを行います。	—

1 履歴一覧画面

専用ツールを使用してバックアップした履歴を表示します。

◎ 画面の各ボタンについて

開始日時	終了日時	バックアップ元	ファイル数	容量	ステータス
2020/10/28 13:32:12	2020/10/28 13:32:13	C:\Users\Fazuke\Desktop\test\sample	11ファイル	3.5MB	未完了 (中断)
2020/10/28 11:30:02	2020/10/28 11:30:10	C:\Users\Fazuke\Desktop\test\sample3	5ファイル	373.2KB	完了
2020/10/28 11:30:02	2020/10/28 11:30:06	C:\Users\Fazuke\Desktop\test\sample2	4ファイル	2.9MB	完了
2020/10/28 11:30:02	2020/10/28 11:30:04	C:\Users\Fazuke\Desktop\test\sample	10ファイル	3.5MB	完了
2020/10/28 11:29:02	2020/10/28 11:29:10	C:\Users\Fazuke\Desktop\test\sample3	10ファイル	3.5MB	完了
2020/10/28 11:29:02	2020/10/28 11:29:07	C:\Users\Fazuke\Desktop\test\sample2	10ファイル	3.5MB	完了
2020/10/28 11:29:02	2020/10/28 11:29:04	C:\Users\Fazuke\Desktop\test\sample	10ファイル	3.5MB	完了
2020/10/28 11:27:02	2020/10/28 11:27:41	C:\Users\Fazuke\Desktop\test\sample3	10ファイル	3.5MB	完了
2020/10/28 11:27:02	2020/10/28 11:27:24	C:\Users\Fazuke\Desktop\test\sample2	10ファイル	3.5MB	完了
2020/10/28 11:27:02	2020/10/28 11:27:04	C:\Users\Fazuke\Desktop\test\sample	10ファイル	3.5MB	完了
2020/10/28 11:24:32	2020/10/28 11:25:01	C:\Users\Fazuke\Desktop\test\sample	10ファイル	3.5MB	完了

記号	名称	機能
A	開始日時	バックアップ開始日時が記載されます。
B	終了日時	バックアップ終了日時が記載されます。(未完了の場合は空欄です)
C	バックアップ元	バックアップ元となるお使いの端末上のフォルダが記載されます。
D	ファイル数	バックアップされたファイル数の合計が表示されます。
E	容量	バックアップされたファイルの合計容量が表示されます。
F	ステータス	<p>バックアップのステータス・バックアップ結果が表示されます。表示されるステータス・バックアップ結果は下記の通りです。</p> <p>実行中：バックアップが実行中の状態 完了：対象のファイルがすべてバックアップされた状態</p> <p>※前回のバックアップからファイルに差分が無かった場合「完了」となります。</p> <p>※以降の完了以外ステータスについては、次ページにて原因と対処方法を記載します。</p> <p>未完了 (アクセス不可) 未完了 (禁止文字検出) 未完了 (設定内容不正) 未完了 (容量不足) 未完了 (通信エラー) 未完了 (メモリ不足) 未完了 (不慮の事態) 未完了 (中断) 未実行</p>
G	詳細	バックアップの履歴詳細画面を表示します。
H	再実行	ステータスが「未完了」のバックアップを再実行します。

5 設定

(1) 履歴表示

1. バックアップ状況

1 履歴一覧画面

自動バックアップ結果の完了以外のステータスについて、原因と対処方法を以下に記します。

ステータス	原因	対処方法
未実行	ツールが起動または、ログインしていなかった	自動バックアップ周期設定時刻にツールを起動しログイン状態にしてください
	ツールをインストールしているPCがスリープ、休止、シャットダウンしていた	自動バックアップ周期設定時刻にPCを起動（アクティブ）状態にしておいてください
未完了 (設定内容不正)	自動バックアップ開始前にバックアップ元またはバックアップ先フォルダが削除またはリネームした	自動バックアップ周期設定時に指定したフォルダを、削除、リネームした場合バックアップ設定をし直してください
未完了 (アクセス不可)	バックアップ元のファイル・フォルダに権限が無い	バックアップ元のフォルダには権限を付与してください
未完了 (禁止文字検出)	禁止文字(※)を含んだファイル/フォルダ名のバックアップを行った ※禁止文字は、 ¥ / : * ? " < > および先頭が、 (ピリオド) のフォルダ名	バックアップ元のファイル/フォルダ名に使用している禁止文字は別の文字に変更してください
未完了 (容量不足)	バックアップ実行中に契約容量の上限に達した	不要なファイルを削除するか、または容量プランを変更してください
未完了 (通信エラー)	バックアップ実行中に通信に問題が発生した	<ul style="list-style-type: none">・自動バックアップの時間帯に通信が不通になることがないか確認してください・セキュリティソフトのスキャンと自動バックアップの時間が重複していないか確認してください・UTMを導入している場合、ホワイトリストまたはブラックリストの記載が適切か確認してください



1 履歴一覧画面



ステータス	原因	対処方法
未完了 (メモリ不足)	バックアップ実行中にパソコン内のメモリが枯渇した	自動バックアップ設定の「バックアップするフォルダ」に指定したフォルダに格納されているファイルの数が50万（ファイルパス244文字が目安）を超えないように、「バックアップするフォルダ」を小分けにして指定してください
未完了 (中断)	バックアップの実行中に、処理をバックアップ設定画面から手動で中断した	バックアップ実行中は、中断しないでください
未完了 (不慮の事態)	自動バックアップ中にファイルの更新がかかるような操作(※)をされた (※ファイルの保存処理や、他のアプリケーションで該当ファイルを開いている)	自動バックアップ開始から終了までの間、バックアップ元のファイル・フォルダにはアクセスしないでください ※
	自動バックアップ開始から終了までの間に、バックアップ対象のファイルの名前変更/削除/移動を行った	自動バックアップ開始から終了までの間、バックアップ元/先のファイル・フォルダには可能な限りアクセスしないでください ※
	ツールをユーザ操作により途中で終了させた	ツールを自動バックアップ途中で終了させないでください
	バックアップ途中で意図せずツールが終了した	何度か自動バックアップをお試しください
	未完了の他のステータスが複数混在した	履歴一覧画面から該当の詳細画面を開き、上記それぞれの原因、対処方法を確認してください

※本事象は、該当のファイルのみがバックアップされなかった状態であり、他のファイルはバックアップされます。
また、該当のファイルは、次回の自動バックアップでバックアップされます。

2 履歴詳細画面

専用ツールを使用して自動バックアップした履歴の詳細情報を表示します。

※大量のファイルを自動バックアップ実行中に本画面を表示する際、メモリ不足が発生する場合があります。メモリ不足が発生した場合は、自動バックアップを再度実行いただき、自動バックアップ中は本画面を開かないようにしてください。

◎画面の各ボタンについて


記号	名称	機能
A	開始日時	バックアップ開始日時が記載されます。
B	終了日時	バックアップ終了日時が記載されます。 (未完了の場合は空欄です)
C	バックアップ元フォルダ	バックアップ元となるお使いの端末上のフォルダが記載されます。
D	バックアップ先フォルダ	バックアップ先となるフレッツ・あずけ〜る上のフォルダが記載されます
E	ファイル数	バックアップされたファイル数の合計が表示されます。
F	容量	バックアップされたファイルの合計容量が表示されます。
G	ステータス	バックアップ実行中は、全体のファイル数と処理が完了したファイル数、経過時間、進捗率(%)が表示されます。 バックアップ処理完了後は、バックアップ全体のステータスが表示されます。 ※ステータスは一覧画面のステータスをご参照ください。
H	ファイル別状況	バックアップ状況・ステータスをファイル別に表示します。 (1ページにつき100件まで表示) ※前回のバックアップからファイルに差分が無かった場合、「差分無し」が表示されます
I	前へ	前のページ(前の100件分)を表示する
J	次へ	次のページ(次の100件分)を表示する
K	ステータス絞込み	任意のステータスで絞込み表示する

3 再実行

ステータスが「未完了」のバックアップを再実行します

ステータスが「未完了」のバックアップの「再実行」ボタンを選択後、以下のような前回のバックアップの設定が表示されます。

内容を確認のうえ、「再実行」ボタンを選択してください。



1 履歴一覧画面

専用ツールを使用して復元した履歴を表示します。

※本画面は、バックアップ状況画面表示時に、復元状況のタブを選択することで表示することができます。

◎画面の各ボタンについて

開始日時	終了日時	復元元	復元先	ステータス	詳細
2020/10/28 11:42:02	2020/10/28 11:42:05	\\fletts-azuke~\...	C:\Users\azuke\Desktop	✓ 完了	詳細
2020/10/28 11:41:26	2020/10/28 11:41:30	\\fletts-azuke~\...	C:\Users\azuke\Desktop	✓ 完了	詳細
2020/10/28 11:40:58	2020/10/28 11:41:08	\\fletts-azuke~\...	C:\Users\azuke\Desktop	✓ 完了	詳細

記号	名称	機能
A	開始日時	復元開始日時が記載されます。
B	終了日時	復元終了日時が記載されます。 (未完了の場合は空欄です)
C	復元元	復元元となるフレッツ・あずけ~ <u>る</u> 上のフォルダが表示されます。
D	復元先	復元先となるお使いの端末のフォルダが表示されます。
E	ステータス	復元のステータスが表示されます。ステータスは下記の通りです。 完了：対象のファイルがすべて復元された状態 未完了（アクセス不可）：復元先のフォルダに権限が無い場合 未完了（設定内容不正）：復元先または復元元に指定したフォルダがリネーム または削除された場合 未完了（通信エラー）：復元実行中に通信に問題が発生した場合 未完了（メモリ不足）：復元実行中にパソコン内のメモリが枯渇した場合 未完了（不慮の事態）：エラーや電源OFF等で復元の処理が中断された場合 実行中：復元が実行中の状態
F	詳細	復元の詳細画面を表示します。

2 履歴詳細画面

復元内容の詳細を表示します。

◎ 画面の各ボタンについて

バックアップ状況 復元状況 削除状況

開始日時: 2020/10/28 11:40:58 終了日時: 2020/10/28 11:41:08

復元元フォルダ: //.../セキュリティフォルダ/DESKTOP-QM00RVJ/sample

復元先フォルダ: C:\Users\azuke\Desktop

ステータス: 完了

復元元	復元先	ステータス
sample#te1.xlsx	sample#te1.xlsx	✓ 完了
sample#Book1.xlsx	sample#Book1.xlsx	✓ 完了
sample#test2.docx	sample#test2.docx	✓ 完了
sample#IMG_0902.JPG	sample#IMG_0902.JPG	✓ 完了
sample#test1.docx	sample#test1.docx	✓ 完了
sample#atase.docx	sample#atase.docx	✓ 完了

1~10件目を表示(全 10件) 前へ 次へ

記号	名称	機能
A	開始日時	復元開始日時が記載されます。
B	終了日時	復元終了日時が記載されます。 (未完了の場合は空欄です)
C	復元元	復元元となるフレッツ・あずけ〜る上のファイル/フォルダが記載されます。
D	復元先	復元先となるお使いの端末のファイル/フォルダが記載されます。
E	ステータス	復元のステータスが表示されます。ステータスは下記の通りです。 完了：対象のファイルがすべて復元された状態 未完了（アクセス不可）：復元先のフォルダに権限が無い場合 未完了（設定内容不正）：復元先または復元元に指定したフォルダがリネーム または削除された場合 未完了（通信エラー）：復元実行中に通信に問題が発生した場合 未完了（メモリ不足）：復元実行中に端末内のメモリが枯渇した場合 未完了（不慮の事態）：エラーや電源OFF等で復元の処理が中断された場合 実行中：復元が実行中の状態
F	ファイル別状況	ファイル/フォルダ単位の復元状況・ステータスを表示します。 (1ページにつき100件まで表示)
G	前へ	前のページ（前の100件分）を表示する
H	次へ	次のページ（次の100件分）を表示する

1 履歴一覧画面

自動バックアップ時に、差分比較削除を実施した履歴を表示します。

※本画面は、バックアップ状況画面表示時に、削除状況のタブをクリックすることで表示することができます。

◎ 画面の各項目について

開始日時	終了日時	削除対象のバックアップ元フォルダ	削除対象ファイル数	容量	ステータス	
2020/10/28 11:30:09	2020/10/28 11:30:11	C:\Users\azuke\Desktop#test#sample3	5ファイル	3.1MB	✓ 完了	詳細
2020/10/28 11:30:05	2020/10/28 11:30:08	C:\Users\azuke\Desktop#test#sample2	6ファイル	563.2KB	✓ 完了	詳細
2020/10/28 11:30:02	2020/10/28 11:30:05	C:\Users\azuke\Desktop#test#sample	0ファイル	0B	✓ 完了	詳細
2020/10/28 11:29:08	2020/10/28 11:29:10	C:\Users\azuke\Desktop#test#sample3	0ファイル	0B	✓ 完了	詳細
2020/10/28 11:29:05	2020/10/28 11:29:07	C:\Users\azuke\Desktop#test#sample2	0ファイル	0B	✓ 完了	詳細
2020/10/28 11:29:02	2020/10/28 11:29:05	C:\Users\azuke\Desktop#test#sample	0ファイル	0B	✓ 完了	詳細
2020/10/28 11:27:25	2020/10/28 11:27:41	C:\Users\azuke\Desktop#test#sample3	0ファイル	0B	✓ 完了	詳細
2020/10/28 11:27:07	2020/10/28 11:27:25	C:\Users\azuke\Desktop#test#sample2	0ファイル	0B	✓ 完了	詳細
2020/10/28 11:27:02	2020/10/28 11:27:06	C:\Users\azuke\Desktop#test#sample	0ファイル	0B	✓ 完了	詳細

記号	名称	機能
A	開始日時	差分比較削除の開始日時が表示されます。
B	終了日時	差分比較削除の終了日時が表示されます。 (未完了の場合は空欄です)
C	削除対象のバックアップ元フォルダ	差分比較削除の際に、削除対象のもとになるお使いの端末のフォルダが表示されます。
D	削除対象ファイル数	差分比較により削除対象となったファイル数が表示されます。
E	容量	差分比較により削除対象となったファイルの合計容量が表示されます。
F	ステータス	削除のステータスが表示されます。ステータスは下記の通りです。 未完了（通信エラー）：削除中に通信に問題が発生した場合 未完了（メモリ不足）：削除中に端末内のメモリが枯渇した場合 未完了（中断）：削除中に[中断する]ボタンクリックや本サービスをログアウトし削除を中断した場合 未完了（未存在）：削除対象のファイル/フォルダがすでに本サービス上から削除されていた場合 未完了（不慮の事態）：エラーや電源OFF等で差分比較削除の処理が中断された場合、 または、削除中に上記のエラーが複数発生した場合 完了：対象のファイルがすべて削除された状態 待機中：削除対象バックアップ元フォルダが複数あり、削除実行待ちの状態の場合 実行中：削除中の状態 未実行：削除が実行されなかった場合
G	詳細	差分比較削除の詳細画面を表示します。

5 設定

(1) 履歴表示

3. 削除状況

2 履歴詳細画面

自動バックアップ中に実行された差分比較削除内容の詳細を表示します。

◎画面の各項目について

バックアップ状況 復元状況 削除状況

開始日時: 2020/10/20 11:30:05 終了日時: 2020/10/20 11:30:08

削除対象のバックアップ元フォルダ: C:\Users\kazuke\Desktop\test\sample2

削除対象ファイル数: 6 容量: 563.2KB

ステータス: 完了

削除対象ファイル	ステータス
sample2\test.txt	✓ 削除
sample2\te1.xlsx	✓ 削除
sample2\test1.docx	✓ 削除
sample2\testpowapo.pptx	✓ 削除
sample2\test2.docx	✓ 削除
sample2\PDF文書.pdf	✓ 削除

戻る 1~6件目を表示(全 6件) 前へ 次へ

記号	名称	機能
A	開始日時	差分比較削除開始日時が表示されます。
B	終了日時	差分比較削除終了日時が表示されます。 (未完了の場合は空欄です)
C	削除対象のバックアップ元フォルダ	差分比較削除の際に、削除対象のもとになるお使いの端末のフォルダが表示されます。
D	削除対象ファイル数	差分比較により削除対象となったファイル数が表示されます。
E	容量	差分比較により削除対象となったファイルの合計容量が表示されます。
F	ステータス	差分比較削除実行中は、全体のファイル数と削除が完了したファイル数、経過時間、進捗率(%)が表示されます。 差分比較削除処理完了後は、差分比較削除全体のステータスが表示されます。 ※ステータスは一覧画面のステータスをご参照ください。
G	ファイル別状況	ファイル/フォルダ単位の削除状況・ステータスを表示します。 (1ページにつき100件まで表示)
H	前へ	前のページ(前の100件分)を表示する
I	次へ	次のページ(次の100件分)を表示する


自動バックアップに関する設定を行います。

◎画面の各ボタンについて

記号	名称	機能
A	自動バックアップ	自動バックアップを有効にするかを切り替えます。 ON:自動バックアップ有効 OFF:自動バックアップ無効
B	バックアップタイミング	自動バックアップのスケジュール変更画面を表示します。 詳細は、(6)-2-1-1をご参照ください。
C	バックアップ先との差分比較 (※)	現在のバックアップ先との差分比較設定内容が表示されます。 「変更する」ボタンをクリックすると差分比較設定画面を表示します。 詳細は、(6)-2-1-2をご参照ください。
D	隠しフォルダ・ファイルのバックアップ(Windowsのみ)	隠しフォルダ・隠しファイルをバックアップ対象に含めるかを切り替えます。 ON:隠しフォルダもバックアップ対象となる OFF:隠しフォルダはバックアップ対象より除外
E	バックアップ先のフォルダ	バックアップしたファイルを保存する本サービス上のフォルダを表示し、 変更するボタンを押すと設定画面を開きます。 詳細は、(6)-2-1-3をご参照ください。
F	バックアップするフォルダ	バックアップするお使いの端末上のフォルダを表示します。 「今すぐ実行する」を押すと、即時にバックアップが実行されます。 また、設定削除ボタンを押すと、一覧より削除されます。 バックアップ元にネットワークドライブ割り当てしたフォルダを設定する場合 ・専用ツールを終了している状態、またはWindowsからサインアウトしている状態では、自動バックアップが実行されません。 必ず専用ツールを起動してログインした状態※で運用いただく必要があります。 ※タスクトレイに専用ツールアイコンが表示されていること 念のためバックアップ元の設定前に、エクスプローラから対象のフォルダにアクセスできることを確認してください。
G	フォルダを追加	お使いの端末上のフォルダで自動バックアップ対象とするフォルダを追加します。

1 バックアップタイミングの設定


自動バックアップを行う周期の設定を行います。



自動バックアップの周期を指定します。
 [A]毎日実行する、または[B]曜日を指定して実行するのいずれかを選択し、曜日指定の場合には実行する曜日を指定してください。

[C]バックアップ実行時刻を選択し、
 [D]設定完了をクリックします。

※「戻る」ボタンをクリックすると入力内容は変更されず前の画面に戻ります。



(Windows /Windows Server OSのみ)
 タスクスケジューラ登録のためのユーザ認証画面が表示されます。

OSにサインインしているWindowsのユーザのパスワードを入力してください。

※パスワード未設定、または、管理者権限を所有していない場合は、次ページの「こんなときは」をご参照下さい

! ここに注意

※) 自動バックアップの周期設定から自動バックアップが開始される時間について
 ・自動バックアップタイミングの5分前にタスクスケジューラから専用ツールが起動する仕様となります。そのため、専用ツールを終了する、またはOSからサインアウトする場合は、自動バックアップタイミングまでの5分以内に実施しないようにしてください。


※) 端末の状態における自動バックアップの可否について
 ・お使いの端末の設定がスリープ、休止状態、電源断状態になっている場合、自動バックアップを設定した時間であっても自動バックアップは実行されません。自動バックアップは、端末が起動状態の時のみ実行されます。

自動バックアップを実行される際は、スリープや休止状態の設定を解除のうえご利用ください。


※) 自動バックアップ専用ツールの状態における自動バックアップの可否について
 ・自動バックアップ専用ツールを本サービスからログアウトすると自動バックアップは実行されません。自動バックアップを実行される際は、本サービスにログインした状態でご利用ください。

! こんなときは

Windowsアカウントのパスワード未設定または管理者権限を所有していない場合、以下手順にて自動バックアップタイミングの設定を実施してください。




①タスクスケジューラー登録のためのユーザ認証画面で「キャンセル」を選択してください。



②左記ダイアログが表示されます。

③「いいえ」を選択してください。



④「OK」押下で設定完了となります

専用ツール起動中のみ自動バックアップが実行されますので、自動バックアップ実行中は、専用ツールを終了しないでください。

5 設定



(2) 自動バックアップ・その他設定

1. バックアップ設定

2 バックアップ先との差分比較設定変更


本サービス上のファイル/フォルダとお使いの端末のファイル/フォルダで差分を比較し、実行する処理を設定します。

<差分比較アップロード>



本サービス上で削除されたファイルがある場合、お使いの端末の更新有無に関わらず、ファイルをバックアップするかを選択可能
また、「バックアップ元の端末」で、更新のあったファイルを自動バックアップします。

<差分比較削除>



「バックアップ元の端末」で、更新のあったファイルを自動バックアップし、削除されたファイル/フォルダは削除するか選択可能になります。

2 バックアップ先との差分比較設定変更

差分比較の実行有無を設定し、「設定完了」をクリックしてください。

※本設定で「する」を選択した場合、本サービス上の状態を確認するため、処理に時間がかかります。
※大量のファイルの自動バックアップにおいて、本設定で「する」を選択した場合、メモリ不足が発生する可能性があります。
その場合は、バックアップ元フォルダを分割して、再設定してください。



フレッツ・あずけ〜る 専用ツール

差分比較の実行有無、またタイミングを設定してください。

差分比較アップロード
バックアップ先にファイルが存在しない場合アップロード:

差分比較削除
バックアップ元にファイルが存在しない場合削除:

削除タイミング 自動バックアップごと
 月一回

※月一回を指定した場合、その月の初回自動バックアップ時に削除を実行します。

2 バックアップ先フォルダの変更

バックアップ先フォルダの変更を行います。
任意の名前を入力し、よろしければ「次へ」ボタンをクリックしてください。



The screenshot shows a window titled "バックアップ先フォルダの変更" (Change Backup Destination Folder). The window contains a text input field with the placeholder text "バックアップ先のフレッツ・あずけ〜るPROプラン上のフォルダ名を入力してください。" (Enter the folder name on the Flets/Azuke~ru PRO plan for the backup destination). The input field contains the text "NTT-PC". Below the input field, there is a note: "例) 仕事用ノートパソコン、家庭用パソコン等" (Example: Business notebook PC, home PC, etc.). A blue button labeled "次へ →" (Next) is located at the bottom right of the window.

5 設定

(2) 自動バックアップ・その他設定


2. お知らせ通知設定

1 サービス利用状況の通知

本サービスの利用状況の通知設定を行います。



※サービス利用状況通知の表示例
(専用ツール起動時に画面右下に表示され、「OK」を押すと閉じます)




5 設定

(2) 自動バックアップ・その他設定

2. お知らせ通知設定

2 自動バックアップ結果の通知

自動バックアップ結果の通知設定により、自動バックアップエラー発生時、任意のメールアドレス宛（2つまで）に結果通知することが可能となります。



メニューから「自動バックアップ・その他設定」を選択してください。

- ①お知らせ通知設定のタブを選択してください。
- ②「設定する」ボタンを押下してください。



5 設定

(2) 自動バックアップ・その他設定

2. お知らせ通知設定

2 自動バックアップ結果の通知

必要な情報を入力し、「テストメール送信」ボタンを押下してください。

メール送信を行うための情報を設定してください。

送信サーバ 送信先アドレス1

ユーザー 送信先アドレス2

パスワード ポート番号

送信元アドレス SSL ON OFF

戻る **テストメール送信** 設定完了



フレッツ・あずけ〜る 専用ツール

テストメールが送信されました。テストメールが正常に受信できたかどうかをご確認いただき、「設定完了」ボタンを押下して下さい。(MIPCF004)

OK

テストメール送信に成功すると送信完了のダイアログが表示され、設定完了ボタンが有効化されます。

その後、「設定完了」ボタンを押下いただくことで設定完了となります。



テストメール送信 **設定完了**

2 自動バックアップ結果の通知

★設定例

メール送信を行うための情報を設定してください。

送信サーバ	<input type="text" value="smtp.gmail.com"/>	送信先アドレス1	<input type="text" value="■■■@gmail.com"/>
ユーザー	<input type="text" value="■■■@gmail.com"/>	送信先アドレス2	<input type="text"/>
パスワード	<input type="password" value="●●●●●●●●"/>	ポート番号	<input type="text" value="587"/>
送信元アドレス	<input type="text" value="■■■@gmail.com"/>	SSL	<input checked="" type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF

! ここに注意

※) メールアドレスについて

個人アカウントのメールアドレスは、セキュリティ上の観点から使用できません。
法人アカウントのメールアドレスをご利用ください。

5 設定

(2) 自動バックアップ・その他設定

3. アップロード時のタグ設定

アップロード時に、タグ設定画面を表示するか否かを本画面から設定します。


※本画面は、バックアップ設定画面、お知らせ通知設定画面表示時に、アップロード時のタグ設定タブを選択することで表示することができます。



(3) 容量確認

現在の利用状況が表示されます。

※ファイルのバックアップや削除等を実施して利用容量や利用比率の表示が最新化されない場合は、専用ツールの再起動を実施してください。





5 設定

(4) ログ・設定ファイル出力

専用ツールの実行ログ、設定ファイルのZIP圧縮し、出力します。

出力先を選択し、「OK」ボタンを選択してください。
出力が完了すると、完了画面が表示されます。



5 設定

(5) このツールについて

現在お使いの専用ツールのバージョン確認を行います。
また、最新バージョンがあれば、アップデートが可能です。



フレッツ・あずけ～るに関するお問い合わせ先

お問い合わせセンター  **0120-580600**

【午前9：00～午後9：00（年末年始を除き、年中無休）】

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

※サービスのお申込はできません。